

STRIBET CARDIGAN TIL BØRN OG BABYER

Materiale: Mini Vital, 100% uld superwash + Kunstgarn 75% wool superwash/25% nylon.

Alternativ:

Alpaca-Silk, 60% alpaca/30% merino uld/10% silke.

Exclusive Alpaca, 100% baby alpaca.

Blend, 50% bomuld/50% acryl.

Blend Bamboo, 70% bambus/30% bomuld.

Louisiane, 50% bomuld/50% acryl.

Iris, 55% bomuld/45% acryl.

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den samme.

Det kan også være nødvendigt at skifte pindene

Str.: 0/6 (6/12) mdr. 2 (4) 6 (8) 10 år.

Brystvidde: 52 (56) 62 (67) 72 (77) 82 cm

Hel længde: 26 (30) 36 (40) 44 (48) 52 cm

Garnforbrug, stribet:

Mini Vital: 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 ngl. á 50 g fv. 180.

Kunstgarn: 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 ngl. á 100 g fv. 10.

Garnforbrug, ensfarvet: 4 (4) 4 (4) 5 (5) 6 ngl. á 50 g

Tilbehør. 5 (5) 6 (6) 6 (7) 7 små knapper.

Pinde: Jumperpinde nr. 2½ og 3, rundpind nr. 2½

Strikkefasthed: 26 m i glat på p 3 = 10 cm.

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

FORKORTELSER:

glat = ret på retsiden, og vrang på vrangside.

1 enk indt = 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den ene r.

1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr r.

STRIKKEFORKORTELSER:

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen,

indt = indtagning, udt = udtagning, beg = begyndelsen,

slutn = slutningen, gent = gentag, omg = omgang,

STRIBEMØNSTER:

4 p glat med Mini Vital

4 p glat med Kunstgarn

RYGGEN:

Slå 73 (79) 87 (93) 99 (105) 111 m op på p 2½ og med Kunstgarn. Strik 3 p rib * 1 r – 1 vr *, gent fra * til * og slut med 1 r. Skift til p 3 og fortsæt herefter i glat med sribemønster over resten af arb. Strik lige op til arb måler 4 (5) 6 (7) 8 (9) 9 cm. På næste r-sidep strikkes indt i hver side: Strik 1 kantm r, 1 r, 2 r sm, strik til der mangler 4 m, 1 enk indt, 1 r, 1 kantm r. Gent indt når arb måler 8 (10) 12 (14) 16 (18) 18 cm. Strik lige op til arb måler 14 (17) 21 (24) 27 (30) 33 cm. Luk til ærmegab i hver side og i beg af p for 2 (2) 3 (4) 4 (5) 5 m. = 65 (71) 77 (81) 87 (91) 97 m. Herefter tages ind til raglan i hver side således: 1 kantm r, 1 r, 2 r sm, strik til der mangler 4 m, 1 enk indt, 1 r, 1 kantm r. Gent raglanindt på hver 2. p til der er 25 (27) 27 (27) 29 (31) 33 m tilbage. Luk alle m af på næste p fra r-siden.

VENSTRE FORSTYKKE:

Slå 35 (38) 42 (45) 48 (51) 54 m op på p 2½ og med Kunstgarn. Strik 3 p rib som på ryggen. Skift til p 3 og fortsæt i glat og sribemønster. Når arb måler 4 (5) 6 (7) 8 (9) 9 cm strikkes indt i beg af r-sidep som beskrevet på ryggen. Gent indt når arb måler 8 (10) 12 (14) 16 (18) 18 cm. Strik herefter lige op til arb måler 14 (17) 21 (24) 27 (30) 33 cm. **Slut samme sted i sribemønsteret som på ryggen!**

Luk til ærmegab i beg af r-sidep for 2 (2) 3 (4) 4 (5) 5 m. = 31 (43) 37 (39) 42 (44) 47 m. På næste r-sidep strikkes raglanindt i beg af p: Strik 1 kantm r, 1 r, 2 r sm, strik p hen. Gent raglanindt på hver 2. p til der er 19 (20) 20 (20) 21 (22) 23 m tilbage. I beg af næste vr-sidep lukkes til hals for 4 (5) 5 (5) 6 (7) 8 m. Luk herefter til hals for 2-1-1-1 m i beg af hver p fra vr-siden. **Samtidig** fortsætter raglanindt til der er 4 m tilbage.

Bryd garnet og strik m sm 2 og 2, træk så den 1. m over den 2. m og træk tråden igennem m.

HØJRE FORSTYKKE:

Strikkes som venstre, blot modsat. Luk til ærmegab i beg af vr-sidep. Strik raglanindt i slutn af r-sidep og luk til hals i beg af r-sidep.

HØJRE ÆRME:

Slå 37 (37) 39 (41) 43 (45) 47 m op på p 2½ og med Kunstgarn. Strik 3 p rib * 1 r – 1 vr * gent fra * til * og slut med 1 r. Skift til p 3 og fortsæt i glat med sribemønster. Tag 1 m ud i hver side på 3. p. Herefter på hver efterfølgende 4. p – endnu 8 (10) 10 (12) 11 (11) 11 gange. Så på hver 6. p – 0 (0) 3 (3) 5 (6) 8 gange. = 55 (59) 67 (73) 77 (81) 87 m. Strik til arb måler ca. 14 (17) 22 (26) 29 (33) 37 cm. **OBS: slut i sribemønsteret samme sted som på ryg og forstykker!**

Luk til ærmegab i hver side for 2 (2) 3 (4) 4 (5) 5 m. På næste p fra r-siden strikkes raglanindt som beskrevet for ryggen til der er 15 m tilbage. Luk fra r-siden for 4,4,5 m, idet der tages ind til raglan i slutn af p endnu 2 gange.

VENSTRE ÆRME:

Strikkes som højre, men modsat. Dvs. luk foroven af ærmet fra vr-siden.

MONTERING:

Sy raglansømmene. Sy ærme- og sidesømmene.

FORKANTER OG HALSKANT:

Forkanter: Med rundp 2½ og med Kunstgarn strikkes m op langs venstre forkant, 1 m for hver p, men spring hver 4. p over. Strik 1 p dr r fra vr-siden. Derefter 7 p rib * 1 r – 1 vr *, hvor m aflukkes på sidste p. Afmærk til knapper langs venstre forkant: 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 knapper langs forkanten + den øverste i halskanten der strikkes på til sidst.

Strik kant langs højre forkant på samme måde som i venstre side, men strik her knaphuller på 3. p rib. Et knaphul strikkes ved at lukke 2 m og på næste p, at slå 2 nye m op over de aflukkede.

Halskant: Med rundpind 2½ og med Kunstgarn strikkes ca. 89 (93) 93 (93) 97 (101) 105 m op langs halsudskæringen. Strik 1. p dr r fra vr-siden. Derefter 7 p rib, hvor m aflukkes på sidste p. Husk at strikke det sidste knaphul på 3. p rib.
Sy knapper i. Pres evt. det færdige arb under et fugtigt stykke.

HJERTEGARN

Design og opskrift: Betina Jønsen, Amager Strik Design.