

SWEATER OG CARDIGAN MED SNONINGER.

20209

Materialer: Jeansgarn 100% bomuld.

Alternativ kvaliteter: Bommix, Kiwi, Regatta
Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ
kvalitet, da løbelængden ikke er den samme.

Str.: ½-1-2-4-6 år.

Garnforbrug model A: 4-5-6-7-8 ngl á 50 gr.

Garnforbrug model B: 5-6-7-8-9 ngl á 50 gr.

Modellens brystvidde: 56-60-64-70-76 cm.

Hel længde: 27-29-33-37-43 cm.

Pinde: Nr 3 og 3½.

Tilbehør til model B: 4-4-5-5-6 knapper.

Strikkefasthed:

22 m og 28 p i glat på p 3½ = 10 x 10 cm.

26 m og 34 p i mønsteret på p 3½ = 10 x 10 cm.

BEMÆRK at strikkefastheden er forandret i forhold til
bandarolen.

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere
eller grovere pinde.

BEMÆRK!

Jeansgarn smitter meget af ved strikning og i vask.

Ribkanter: 1 vr, 1 ret, gentag.

Hvor der i opskriften kun står ét tal / én talrække
gælder dette til alle størrelser.

MODEL A, SWEATER.

RYGGEN:

På p nr 3 slås 75 (81) 87 (95) 103 m op, og der strikkes
2 cm rib, slut med en p fra vrangside og skift til p 3½.
Strik mønster efter diagrammet, begynd og slut p med
en kantm, disse er ikke vist i diagrammet, men de er
regnet med i maskeantallet. Strik lige op til arb i alt
måler 15 (16) 19 (22) 27 cm. Her lukker til ærmegab i
hver side for 3,2,1,1 m. Fortsæt lige op over de rest 61
(67) 73 (81) 89 m, idet de yderste m i str 1 år og str 6 år
strikkes i rillemønsteret, da der ikke er m nok til en hel
snoning. Når arb i alt måler 25 (27) 31 (35) 41 cm
lukkes til hals for de midterste 21 (23) 25 (27) 27 m, og
hver side strikkes færdig for sig. Luk yderligere i
halssiden for 2,1 m, og når arb måler 27 (29) 33 (37)
43 cm lukkes de rest 17 (19) 21 (24) 28 m af til
skulder.

FORSTYKKET:

Strikkes på samme måde (begynd ribben forneden med
1 ret, ellers kommer ribmønsteret ikke til at passe
sammen i sidesømmen) til arb i alt måler 23 (24) 28
(32) 37 cm. Her lukkes til hals for de midterste 5 (7) 9
(11) 11 m, og hver side strikkes færdig for sig. Luk
yderligere i halssiden for 4,3,2,1,1 m, og når arb måler
samme højde som ryggen, lukkes de rest 17 (19) 21
(24) 28 m af til skulder.

ÆRMER:

På p nr 3 slås 47 (51) 55 (59) 63 m op, og der strikkes
2 cm rib som på ryggen. Skift til p 3½ og strik mønster
efter diagrammet. Samtidig tages 1 m ud i hver side på
hver 4.p. Disse nye m strikkes i rillemønsteret hele
vejen op. Når der er 59 (65) 71 (77) 85 m på p og
ærmet i alt måler 14 (17) 20 (24) 28 cm – eller ønsket
længde – strikkes ærmerunding. Luk i hver side for 3
m. Herefter lukkes i beg af hver p for 1 m de næste 8
(10) 12 (14) 16 pinde = 45 (49) 53 (57) 63. Luk
yderligere i hver side for 3,2 m, og luk de rest 35 (39)
43 (47) 53 m løst af på én gang.

MONTERING OG HALSKANT:

Sy højre skulder sammen.

Halskant:

Med p nr 3 og fra retsiden af arb strikkes m op i
halskanten. Strik ca 71 (75) 79 (83) 87 m op, strik ca 6
cm rib og luk alle m af, pas på at aflukningen ikke
strammer, hovedet skal kunne komme gennem.
Sy ærmerne i, sy ærme- og sidesømmene sammen
indenfor den yderste m.

MODEL B, CARDIGAN.

Ryggen og ærmerne strikkes som model A.

VENSTRE FORSTYKKE:

På p nr 3 slås 38 (41) 44 (48) 52 m op. Strik 2 cm rib
som på ryggen, beg med 1 ret i stedet for 1 vr, ellers
kommer ribben ikke til at passe sammen efter
sammensyning. Skift til p 3½ og strik mønster efter
diagrammet. Når arb i alt måler 15 (16) 19 (22) 27 cm
lukkes i beg af retsidep til ærmegab for 3,2,1,1 m.
Fortsæt lige op til arb måler 23 (24) 28 (32) 37 cm og
luk her i beg af vrangsidep for 5 (6) 7 (8) 8 m. Luk
yderligere i halssiden for 3,3,2,1 m, og når stykket
måler samme højde som ryggen, lukkes de rest 17 (19)
21 (24) 28 m af til skulder.

HØJRE FORSTYKKE:

Strikkes som venstre, blot spejlvendt.

MONTERING OG KANTER:

Sy begge skuldre sammen.

Halskant: Strikkes som på model A, her lukkes alle m
fast af, når ribkanten måler 2 cm.

Venstre forkant til piger, højre forkant til drenge:

Med p nr 3 og fra retsiden strikkes m op langs
forkanten. Strik 1 m op for hver p, men spring hver 3.p
over. Strik rib til kanten måler 2 cm, luk alle m af i rib
fra vrangside. Mål ud på denne strikkede kant og
afmærk til knaphuller. Det øverste / nederste knaphul
skal være 2 m fra yderkanten, de øvrige fordeles jævnt
i mellem.

Knaphul: Luk for 2 m, på næste p slås op / strikkes 2 nye m over hullet.

Modsatte kant:


Strik m op som på første kant, strik 2 p rib, herefter strikkes knaphuller på 3. og 4.p. Fortsæt til kanten måler 2 cm, og luk også denne kant af i ret fra retsiden.

Sy ærmerne i, sy ærme- og sidesømmene sammen indenfor den yderste m.

Sy knapper i.

Design og opskrift: Ruth Møller.

DIAGRAM til ryg A og B,
forstykke til A
venstre forstykke til B.



Signaturforklaring:

1 tern = 1 m og 1 p.

- = 1 m ret på retsiden.
- ◻ = 1 m vrang på retsiden.
- ⊞ = Flyt 3 m på en hjælpepind foran arb, 3 m ret, strik de 3 m fra hjp ret.

BEMÆRK!

Der er i diagrammet kun vist retsidepinde.

På vrangsiden strikkes alle m - på nær kantm - vrang.

Sådan strikkes efter diagrammet:

Begynd ved pilen til den ønskede størrelse, strik hen til det indrammede felt (rapporten), gentag denne det mulige antal gange, slut som der begyndtes.

DIAGRAM TIL ÆRMER.

