

SPENCER MED RIB OG SNONINGER

Materiale: Roma, 50% bomuld/50% acryl
Alternativ: Silky Bamboo, 70% bambus/30% bomuld
 Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den samme. Det kan også være nødvendigt at skifte pindene.

Str.: 2 (4) 6 (8) 10 år

Garnforbrug: 5 (5) 6 (7) 8 ngl á 50 g (fv 9283) – brun

Modellens overvidde: 56 (60) 64 (68) 72 cm (let strakt)

Hel længde: 45 (51) 56 (62) 68 cm

Tilbehør: 2 knapper (30-35 mm).

Pinde: Jumperp og rundp nr. 4 (60-80 cm).

Strikkefasthed: 20 m glat = 10 cm i bredden på p nr.4.

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

Snoning (8 m):

1., 2. omg: 8 ret.

3. omg: Sæt 4 m på hjælpep foran arb, 4 ret, strik m fra hjælpep ret.

4., 5., 6., 7., 8., 9. og 10. omg: Ret.

Gentag 1. - 10. omg.

SKØRT:

Slå 187 (204) 221 (238) 255 m op på rundp nr. 4 og strik rundt i mønster med denne inddeling: * 9 vrang, snoning (= 8 m) *. Gentag fra * til * omg rundt. Når arbejdet måler 8 (9) 10 (11) 12 cm strikkes 2 vrang sammen lige før alle snoninger = 176 (192) 208 (224) 240 m. Fortsæt som m viser til arbejdet måler 16 (18) 20 (22) 24 cm. Strik 2 vrang sammen lige efter alle snoninger = 165 (180) 195 (210) 225 m. Fortsæt som m viser til arbejdet måler 24 (27) 30 (33) 36 cm. Strik 2 vrang sammen lige før alle snoninger = 154 (168) 182 (196) 210 m. Fortsæt som m viser til arbejdet måler cirka 27 (32) 35 (41) 45 cm (slut 3 omg efter der er snoet på snoningerne). Fortsæt i rib (2 ret, 2 vrang), idet der på 1. omg af ribben samtidig tages ind til 4 m over hver snoning (dvs strik 2 m sammen 4 gange over hver snoning), og samtidig justeres m-tallet mellem snoningerne, så der efter denne omgang er 112 (120) 128 (136) 144 m. Fortsæt rundt i rib. Når der er strikket 6 (6) 7 (7) 8 cm rib, lukkes 2 vrang-m af til ærmegab i hver side = 54 (58) 62 (66) 70 m til hver del, og der er 2 m glat yderst i hver side, set fra ret-s.

BAGSTYKKE:

Fortsæt i rib, men tag første m på hver p fra ret-s ret løs af, og tag første m på hver p fra vr-s vrang løs af. Tag samtidig ind til ærmegab fra ret-s således: 1 ret løs af, 2 ret drejet sammen, strik til der mangler 3 m, 2 ret sammen, 1 ret. Strik disse indtagninger på de næste i alt 4 (4) 4 (4) 8 p fra ret-s = 46 (50) 54 (58) 54 m. Når ærmegabet måler 10 (11) 12 (12) 13 cm, lukkes de midterste 18 (22) 26 (30) 26 m af til hals og hver side strikkes færdig for sig. Strik 6 (6) 6 (7) 7 cm lige op i rib over de resterende m, idet yderste m mod hals siden nu også tages løs af i begyndelsen af p, og efter 3 (3) 3 (4) 4 cm, strikkes et knaphul ved at lukke de 2 midterste m af. Slå på næste p nye m op over de aflukkede. Luk af når der er strikket 6 (6) 6 (7) 7 cm efter halsudskæringens begyndelse.

FORSTYKKE:

Strikkes som bagstykket til ærmegabet måler 4 (5) 5 (6) 6 cm. Luk de midterste 18 (22) 26 (30) 26 m af til hals og strik hver side færdig for sig. Strik lige op til stroppen når til 2 (2) 2 (3) 3 cm over ryggens halsudskæring. Luk af.

MONTERING:

Hæft ender. Sy knapper i.

Design: **HJERTEGARN**

Opskrift: Lene Holme Samsøe